

Koreanisch schreiben in Windows 7




1. Startmenü -> Systemsteuerung


2. „Zeit, Sprache und Region“



3. Hier unter „Region und Sprache“ den Punkt „Tastaturen und Eingabemethoden ändern“ anklicken.




4. Im Reiter „Tastatur und Sprachen“ auf „Tastaturen ändern...“ klicken.



5. Im Reiter „Allgemein“ auf „Hinzufügen...“ klicken.


6. In der Liste unter „Koreanisch (Korea)“ -> „Tastatur“ die Punkte „Koreanisch“ und „Microsoft-IME“ auswählen, dann auf OK klicken. Zurück im vorherigen Fenster auf „Übernehmen“ klicken.



7. Um den Eingabeschemen Tastenkürzel zuzuweisen: In „Textdienste und Eingabesprachen“ zum Reiter „Erweiterte Tastatureinstellungen“ wechseln, hier die gewünschte Sprache auswählen und auf „Tastenkombination ändern...“ klicken.

8. Nach einem Klick auf das Feld „DE“ (bei deutschem Betriebssystem) rechts in der Task-Leiste können die hinzugefügten Eingabegebietsschemen ausgewählt werden. Die Einstellung gilt jeweils nur für das gerade aktive Fenster. Wenn mehrere Programme gleichzeitig verwendet werden, kann also für jedes ein anderes Schema ausgewählt werden.

9. „Eingabegebietsschemaleiste anzeigen“ öffnet hier eine neue, frei verschiebbare Leiste mit zusätzlichen Menüpunkten je nach der ausgewählten Sprache.



10. Die Leiste enthält nach dem Wechsel auf koreanisches Eingabeschema (von links nach rechts): Auswahl für das Eingabegebietsschema, Eingabesystem (für Koreanisch unwichtig), Wechsel zwischen lateinischer und koreanischer Schrift (dies kann auch mit der Taste Alt Gr umgeschaltet werden), sowie Hanja-Umwandlung für die zuletzt geschriebene Silbe (nur solange diese noch blau markiert ist).